

StacjaSQL.2012

/szybka instalacja/

Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe:


- dysk twardy: min. 3 GB wolnej przestrzeni.
- pamięć ram: min. 2 GB (zalecane 4 GB lub więcej).
- procesor: dwa rdzenie.




WINDOWS 7 , 8.1 , 10 + wszystkie aktualizacje dostępne dla danego komputera w systemie Windows Update.

Procedura instalacji programu.


1. **Uruchom plik instalacyjny Stacja.SQL - wersja demo , dostępny na stronie internetowej www.norcom.pl/pobieranie :**




2. **Potwierdź wolę uruchomienia pliku instalatora (Uruchom) :**



3. **Potwierdź chęć instalacji programu akceptując warunki umowy (Dalej w oknie instalatora):**



4. Wybierz miejsce instalacji programu (lub potwierdź ścieżkę domyślną):




5. Wybierz typ instalacji:

- a. **Pełna** - instalacja programu Stacja.SQL ze wszystkim niezbędnymi składnikami , w tym : program Norcom Update służący do automatycznej aktualizacji programu Stacja.SQL , sterownika klucza sprzętowego HASP i program Norcom Zdalny służący do zdalnego wsparcia.
- b. **Minimalna** - instalacja programu Stacja.SQL oraz klucza HASP (wyłącznie)
- c. **Użytkownika** – możliwość wyboru składników instalacji np. jedynie program Norcom Update.

Norcom Update jest programem działającym w tle , automatycznie aktualizującym program Stacja.SQL i wszystkie jego składniki.

UWAGA! Wymagana jest instalacja Norcom Update na każdym stanowisku , na którym znajduje się Stacja.SQL.




6. **Wybierz dodatkowe zadania / rodzaj instalowanego stanowiska:**

a. WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA / SIECIOWA (serwer).

- opcję wybieramy w przypadku instalacji programu na jednym stanowisku lub instalując główne stanowisko instalacji sieciowych: (instalowana jest aplikacja i serwer bazodanowy).


b. WERSJA SIECIOWA / STACJA ROBOCZA (klient)

- opcję wybieramy w przypadku instalacji kolejnego stanowiska sieciowego (instalowana jest tylko aplikacja , bez usługi serwera bazodanowego).



7. **Pobierz i zainstaluj nieobecne – a wymagane przez serwer bazodanowy MS SQL 2008 w systemie Windows aktualizacje i składniki** (punkt może zostać pominięty przez instalator). Jeżeli konieczne jest doinstalowanie brakujących składników systemu Windows bądź pobrania ich aktualizacji – instalator wyświetli stosowną listę i poprosi o potwierdzenie konieczności ich pobrania (przycisk Instaluj).

Instalator może w trakcie pracy wymusić ponowne uruchomienie komputera – po restarcie praca instalatora jest automatycznie wznawiana.



8. Zainstaluj serwer MSSQL 2014 lub 2008 R2

Instalator może po instalacji MS SQL wymusić ponowne uruchomienie komputera – po restarcie praca instalatora jest automatycznie wznowiana.

